

Konsolenbefehle Proxmox Qemu-img

Du möchtest dich gerne für unsere Hilfe erkenntlich zeigen  . Gerne. Wir bedanken uns bei dir für deine Spende! ☺

[Spenden](#)

Zum frei verfügbaren [Apt-Repository](#)



GITLAB:

Festplatte kann nicht vergrößert werden, Fehlermeldung kommt das dieser Vorgang nicht supportet wird. Das heist so viel wie das ein Snapshot vorliegt. Snapshot löschen, dann kann man auch die Festplatte vergrößern. Problem: Snapshot im Webinterface gelöscht, wurde aber im Image nicht entfernt. In so einem Fall muss das Snapshot per qemu-img entfernt werden. Ein QM Befehl von ProxmoxCLI funktioniert hier nicht mehr, da der Snapshot ja von der Config entfernt wurde. Snapshot eines Images anzeigen:

```
qemu-img snapshot -l /var/lib/vz/images/<VMID>/<vmid.qcow2
Snapshot list:
ID      TAG          VM SIZE        DATE        VM CLOCK
1       vor_test1    0 2015-04-29 15:04:18  00:00:00.000
```

Snapshot mit der ID 1 löschen:

```
qemu-img snapshot -d vor_test1 /var/lib/vz/images/<VMID>/<vmid.qcow2
```

Weiters kann man sich noch genauere Infos des Images mit folgendem Befehl holen:

```
qemu-img info <image>
```

Snapshot Status gelöscht, Eintrag vorhanden

Ab und zu kommt es vor das, wenn man ein Livesnapshot löscht (mit RAM), das der Löschkvorgang ersichtlich im Webinterface nicht fertig wird. Wird er aber doch, da das Webinterface ja nur eine Schnittstelle zwischen den CMD Befehlen des Systems ist. Man sieht das in dem man unter der Storageeinheit (meist local) wo sich der Snapshot befand, dieser nicht mehr da ist. Weiters ist unter der VM der Snapshot bereits als „deleted“ gekennzeichnet. Den Prozess kann man dann getrost mit dem KLICK auf STOP beenden. Nun ist aber der Snapshoteintrag noch da, und man kann in dem Fall auch die Disks mit vorhandener Snapshotreferenz nicht vergrößern. Hierfür muss dieser „deleted“ Eintrag von der VMID.conf entfernt werden.

```
nano /var/lib/vz/images/<VMID>.conf
```

Dort einfach die Section mit dem Snapshot löschen und die Datei speichern. Nun ist VM natürlich noch

gelocked. Diese kann man wieder mit einem einfachen

```
qm unlock <VMID>
```

ensperren.

VM gelocked

Dies bedeutet, dass die VM von äusserlichen Einflüssen wie dem Administrator oder Scripts geschützt ist. Die VM wird immer automatisch gelocked, wenn eine Aktion wie z.B. Sicherung, Snapshot oder andere Dinge ausgeführt werden. Ist die Aktion beendet, wird die VM wieder automatisch entsperrt. Das ist notwendig damit man sich nicht bei der Administration oder auch auf automatischen Vorgängen in die Quere kommt. Bleibt eine VM bei einem Fehler gesperrt, kann man sie vom Webinterface in der Rootkonsole (Shell) oder über SSH (Putty) wieder entsperren und für weitere Aktionen freigeben.

```
qm unlock <VMID>
```

Backup hängt, VM gelocked

Bleibt ein Backup hängen, aus was für einen Grund auch immer... z.B. Backupmedium voll oder nicht erreichbar, VM unexpected state... bleibt die VM gelockt, also auf Zugriff von VMkonfiguration (Start, Stop, usw.) gesperrt. Wenn wir davon ausgehen dass, das Backup hängen geblieben ist. Muss zuerst der Backupprozess beendet werden. Hierfür in der Taskliste des Proxmox Webinterface den Backupjob auswählen und auf Stop klicken. Jetzt die VM in der Konsole (Shell) des VM/PVE Hosts entsperren. Hierfür die VMID der Maschine verwenden. z.B.

```
qm unlock 100
```

Danach ist die VM wieder aktiv steuerbar.

Cluster Problem Kommunikation (PVE3)

Auf der Betroffenen Node folgende Dienste neu starten:

```
/etc/init.d/cman restart  
/etc/init.d/pve-cluster restart
```

From:

<https://wiki.deepdoc.at/dokuwiki/> - DEEPDOC.AT - enjoy your brain

Permanent link:

https://wiki.deepdoc.at/dokuwiki/doku.php?id=virtualisierung:proxmox_kvm_und_lxc:konsolenbefehle_proxmox_qemu-img

Last update: 2025/11/29 22:06

